

## Vorbereitungen:

- Kopieren Sie die neue Version der Kassensoftware, die Sie installieren möchten, auf einen USB-Stick
- Schließen Sie an den Kassen-PC eine Tastatur und eine Maus an
- Starten Sie den Kassen-PC, falls er noch nicht läuft. Die alte Version der Kassensoftware wird automatisch gestartet (oder läuft bereits)
- Melden Sie sich als beliebiger Kellner an der Kasse an. Falls Ihre Kasse mit einem Kellnerschloss ausgerüstet ist, legen Sie den Schlüssel eines Kellner auf das Kellnerschloss
- Beenden Sie das Kassenprogramm, in dem Sie die Tastenkombination (Alt + F4) eingeben. Sie erreichen das durch Drücken und gedrückt Lassen der Taste "Alt" und danach durch Drücken der Taste "F4". Danach kann die Taste "Alt" wieder losgelassen werden.
- Stecken Sie den USB-Stick mit der neuen Version in den Kassen-PC um zu überprüfen, ob Ihr USB-Stick einwandfrei geöffnet werden kann und ob die neue Programmversion (SetupRestaurantkasse.msi) auf dem Stick vorhanden ist. Kopieren Sie die Datei "SetupRestaurantkasse.msi" auf den Windows-Desktop (z.B. durch Ziehen mit der Maus). Gegebenenfalls wird bei Ihnen die Endung ".msi" nicht angezeigt. Sie können dann den USB-Stick wieder entfernen

## Deinstallation der alten Version:

- Öffnen Sie nun die Windows-Systemsteuerung (über das Windows-Startmenü)
- Öffnen Sie das Symbol "Software". Es öffnet sich eine Liste mit der auf dem Computer installierten Software. Das vollständige Aufbauen der Liste kann einige Sekunden dauern
- Finden Sie den Eintrag "Altiros Restaurantkasse" (normalerweise weit oben in der Liste)
- Klicken Sie auf "Entfernen" und Bestätigen Sie die Auswahl. Das Programm wird nun entfernt. Ihre Daten sind davon nicht betroffen.
- Schließen Sie danach wieder alle offenen Fenster

## Installation der neuen Version:

- Doppelklicken Sie mit der Maus auf die Datei "SetupRestaurantkasse.msi" auf Ihrem Desktop. Gegebenenfalls wird bei Ihnen die Endung ".msi" nicht angezeigt.
- Das Installationsprogramm startet
- Bestätigen Sie bei der Installation die ersten drei Bildschirme mit einem Klick auf "Weiter". Die Installation wird durchgeführt. Zum Abschluss müssen Sie auf "Schließen" klicken.
- Die Installation ist damit abgeschlossen
- Sie können die Datei "SetupRestaurantkasse.msi" nun wieder löschen (z.B. in den Papierkorb schieben)

## Starten der neuen Version

- Auf Ihrem Desktop wurde ein neues Symbol "Restaurantkasse" erstellt. Führen Sie ein Doppelklick auf das Symbol durch, um die neue Version der Kassensoftware nun zu starten.
- Sie können nun Tastatur und Maus wieder vom Kassen-PC trennen